

PROCEDURA PRELIEVO VENOSO CON SISTEMA AUTOASPIRANTE (1)

Materiale
necessario

- 1.vassoio
2. *butterfly* e adattatore
3. camicia (*holder*)
4. provette sottovuoto etichettate
5. 2 batuffoli o garza non sterile
6. antisettico in soluzione alcolica per cute
7. laccio emostatico
8. DPI (guanti non sterili, occhiali protettivi)
9. cerotto
10. telino di protezione
11. contenitore rigido per smaltimento taglienti

S.Vincenzi_Inf.ca clinica_2016-2017

Scelta del calibro dell'ago

PRIMA

- LAVAGGIO sociale delle mani
- ASSEMBLARE i diversi elementi e predisporli su vassoio o un carrello

CONFRONTARE le provette (etichetta con il nome del paziente e tipi di esami richiesti)

- PRESENTARSI, verificare l'identità del paziente
- INFORMARE della puntura (scopo del prelievo, la procedura)
- POSIZIONE comoda per l'esecuzione della manovra.

SCEGLIERE il braccio più idoneo e posizionare il telino di protezione

INDOSSARE gli occhiali e i guanti di protezione

S.Vincenzi_Inf.ca clinica_2016-2017

Eeguire la venipuntura

- APPLICARE il laccio emostatico 7-10 cm sopra il sito di puntura e selezionare la vena palpalando con il dito indice e medio

- ESEGUIRE l'antisepsi dell'area con un batuffolo effettuando un movimento circolare

UTILIZZARE la mano non dominante per immobilizzare la vena tendere la cute con il pollice circa 2-5 cm sotto il punto di accesso dell'ago

PUNGERE la cute con un angolatura di circa 20°-30° incannulando la vena avanzare l'ago per qualche millimetro (se necessario fissarlo con il cerotto) controllare se vi è reflusso di sangue nel dispositivo

INSERIRE le provette nella camicia spingendole completamente in modo che il tappo in gomma venga perforato rispettandone la sequenza

- RIMUOVERE il laccio appena iniziata la raccolta
- CAPOVOLGERE delicatamente le provette con anticoagulante

Al termine

- METTERE il batuffolo asciutto sopra il punto d'iniezione, ritirare l'ago e comprimere, se possibile indicare al paziente di esercitare pressione mantenendo il braccio disteso, fissare con il cerotto

Se si utilizza il sistema con ago di sicurezza attivarlo in fase di rimozione usare il pollice e l'indice per far avanzare il dispositivo di protezione sull'ago sino a bloccarlo.

SMALTIRE l'ago nel contenitore rigido per taglienti

TOGLIERE i guanti e smaltirli negli appositi contenitori

ESEGUIRE il lavaggio sociale delle mani